

FAQ - 0302 - INSTALAÇÃO DE UMA CHAVE DE REDE (VERMELHA) PARA USO LOCAL.

Para realizar estes procedimentos você deve acessar a pasta onde foi instalado o PTW. Em geral ele é instalado no Disco Local (C:).

1. Acesse "Windows Explorer" > "Meu Computador"



1.1 Entre na pasta "PTW32".





1.2 Em seguida abra a pasta "bin".



2. Dentro da pasta "bin" execute o aplicativo "RegDel.exe".



2.1 Selecione a opção "ALL settings in the registry for PTW" e clique em "OK".





Agora abra o PTW e configure sua chave como no exemplo abaixo, selecione a opção "Network Key (Red USB or Parallel) on Server" e clique em "Continue".



3. Acesse novamente a pasta *"bin"* (item 1) e execute o aplicativo *"HASPUserSetup.exe"* para instalar o driver da chave.

HASPUserSetup.exe

3.1 Clique em "Next".





3.2 Selecione a opção "I accept the license agreement" e clique em "Next".



Clique em "Next".

🖶 Sentinel Runtime Setup	
Ready to Install the Application Click Next to begin installation.	
Click the Back button to reenter the installation information or clic the wizard.	k Cancel to exit
Wise Installation Wizard®	Next > Cancel



3.3 Aguarde a finalização da instalação.

👹 Sentinel Runtime Setup	
Updating System The features you selected are currently being installed.	
Install drivers	
Time remaining: 0 seconds	
Wise Installation Wizard®	

3.4 O driver foi instalado. Agora clique em "Finish".





3.5 Após realizar a instalação do driver repita o item 2.

4. Na pasta "bin" (item 1) e execute o aplicativo "Imsetup.exe".



4.1 Nesta tela selecione a linguagem e clique em "OK".

Select Language	×
Please select the language that you would like to use during the installation.	
U.S.English Deutsch	
OK Cancel	

4.2 Clique em "Next".



RUA JOAQUIM FLORIANO, 466 7º ANDAR 04534-002 SÂO PAULO | SP | BRASIL TEL.: 11 3168.3388



4.3 Em seguida selecione a opção "I accept the license agreement" e clique em "Install".



4.4 Nesta tela aparecem duas opções. A opção "Application (nhsrvw32.exe)" necessita que você inicialize o aplicativo toda vez que for trabalhar com o PTW. Na opção "Server(nhsrvice.exe)" o aplicativo é iniciado sempre que for iniciado o sistema operacional Windows, porém, se ao iniciar o Windows a chave não estiver conectada surgirá uma mensagem de erro "HASP not found (-3)". Após escolher clique em "Next".





4.5 Clique em "Next".



4.6 Clique em "Next".

🏞 Select Program Man	ager Group	X
HASP	Enter the name of the Program Manager group to add HASP License Manager icons to:	
Aladdin	Aladdin\HASP License Manager Acessórios Adobe Aladdin Autodesk CDBurnerXP Combined Community Codec Pack CutePDF CyberLink PowerDVD Dropbox Ferramentas administrativas FileZilla FTP Client Google Chrome Image Analyzer Indicializar	
	< Back Next > Cancel	



4.7 Nesta tela você pode escolher se quer um atalho do aplicativo no menu iniciar.

Obs.: se no item 4.4- tipo de intalação você escolheu a opção "Application (nhsrvw32.exe)" então na tela abaixo selecione a opção "Put into Startup Folder" para facilitar a inicialização do aplicativo.



4.8 Aguarde o final da instalação.

Installing	×
Copying License Manager Help File: C:\\Aladdin\HASP LM\nhsrvw32.hlp	
93%	
Cancel	



4.9 Clique em "Next".



4.10 Selecione a opção "Yes" para iniciar o aplicativo. E clique em "Finish".



4.11 Depois de ter instalado, certifique-se que o gerenciador de licença está em execução na barra de tarefas.



4.12 Após realizar a instalação do gerenciador de licença repita o item 2



5. Caso os itens anteriores não derem resultado entre novamente na pasta *"bin"* (item 1) e execute o aplicativo *"nethasp.ini"*.



5.1 Altere exatamente os itens indicados no exemplo abaixo.

	📄 nethasp.ini - Notepad		
	File Edit Format View Help		
Remover ponto e vírgula	<pre>File Edit Format View Help File Edit Format View Help NetHASP Configuration file syntax. Note: All text lines were commented. Remove comments in the lines you want [NH_COMMON] NH_TCPIP = Enabled [NH_TCPIP] NH_SERVER_ADDR = 123.456.789.01 H_SERVER_ADDR = 123.456.789.01 NH_USE_BROADCAST = Disabled NH_TCPIP_METHOD = UDP ;;NH_SERVER_NAME = <name1>, <name2>,</name2></name1></pre>	<pre>: to use. ; Use the TCP/IP protocol ; IP addresses of all the NetHASP ; License Managers you want to search. ; Unlimited addresses and multiple lines are possible.Place commas to ; separate multiple IP addresses. ; Possible address format examples: ; IP address: 192.114.176.65 ; Local Hostname: ftp.aladdin.co.il ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. ; Default: Enabled ; Send a TCP packet or UDP packet ; Default: UDP ; Communicate with the NetHASP ; Server with the specified name.</pre>	E
	;;NH_PORT_NUMBER = <num></num>	; case-insensitive characters each. ; set the TCP/IP port number. This is ; optional. The default number is 475.	-
			* (a)

5.2 Após realizar as alterações salve e feche o "Bloco de notas" e repita o item 2

Em caso de dúvidas, entre em contato com suporte.

Email: suporte@smarttecheletrica.com.br

PABX: (11) 3168-3388

www.smarttecheletrica.com.br